




UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA


# Polimorfismo y Métodos Virtuales




Agustín J. González  
ELO329

# Jerarquía de clases Motor

- Consideremos la jerarquía de clases establecida en la sesión sobre Herencia:






# Clase CMotor

---

La definición de la clase CMotor:


```
class CMotor {  
public:  
    CMotor() { }  
    CMotor( const string & id );  
    string get_ID() const;  
    void set_ID(const string & s);  
    void Display() const;  
    void Input();  
  
private:  
    string m_sID;  
};
```



# Clase CElectricMotor

---


```
class CElectricMotor : public CMotor {  
public:  
    CElectricMotor();  
    CElectricMotor(const string & id, double volts);  
  
    void Display() const;  
    void Input();  
    void set_Voltage(double volts);  
    double get_Voltage() const;  
  
private:  
    double m_nVoltage;  
};
```



# Clase CGasMotor

---

```
class CGasMotor :public CMotor {  
public:  
    CGasMotor();  
    CGasMotor(const string & id, int cylinders);  
  
    void Display() const;  
    void Input();  
  
private:  
    int m_nCylinders;  
};
```



# Punteros a objetos de clases derivadas

---

Es fácil definir objetos dinámicos de una clase derivada usando un puntero de tipo específico:


```
CElectricMotor * pC = new CElectricMotor;
```

```
pC->set_ID("30999999");
```

```
pC->set_Voltage(110.5);
```

```
pC->Display();
```

```
delete pC;
```



# Polimorfismo


---

- **También podemos declarar punteros a una clase base, y luego asignarle la dirección de un objeto de una clase derivada.** Éste es el caso normal en Java. Esta técnica es un tipo de polimorfismo.
- Polimorfismo es un concepto donde un mismo nombre puede referirse a objetos de clases diferentes que están relacionadas por una clase base común.

```
CMotor * pM;
```

```
pM = new CElectricMotor;
```

- Este tipo de asignación es llamada "ligado" dinámico "dynamic binding" porque el tipo exacto asignado al puntero es desconocido al momento de la ejecución.



# Problema de ligado dinámico


---

Sin embargo, hay un pequeño problema cuando usamos ligado dinámico. Si no somos cuidadosos, el compilador C++ puede llamar los métodos Input and Display de la clase CMotor:

```
CMotor * pM;           // base pointer type
pM = new CElectricMotor;

pM->Input();           // llama a CMotor::Input()
pM->Display();         // llama a CMotor::Display()
// esta es una diferencia con Java. En Java
// el ligado dinámico es la opción por omisión

// more...
```




# Métodos Virtuales (Virtual)

---

La solución al problema de la transparencia previa es fácil de solucionar declarando los métodos Input y Display como **virtuales**.

- El calificador virtual le dice al compilador que genere código que mire al tipo del objeto (no del puntero) en tiempo de ejecución y use esta información para seleccionar la versión apropiada del método.

```
class CMotor {  
    ...  
    virtual void Display() const;  
  
    virtual void Input();  
    ...  
};
```




# Métodos Virtuales

---

Es recomendable definir también como virtuales los métodos en la clase derivada, en las clases CGasMotor y CElectricMotor en este caso.

```
class CGasMotor :public CMotor {  
public:  
    ...  
    virtual void Display() const;  
    virtual void Input();  
    ...  
};
```



# Métodos Virtuales

---


- Ahora los métodos Display e Input son correctamente llamados desde la clase CElectricMotor:

```
CMotor * pM;
```

```
pM = new CElectricMotor;
```

```
pM->Input();    // CElectricMotor::Input()
```

```
pM->Display();  // CElectricMotor::Display()
```




# Métodos Virtuales

---

- A menudo, un puntero será pasado como argumento a un método que espera un puntero a objeto de la clase base. Cuando el método es llamado, podemos pasar cualquier puntero como parámetro actual, siempre y cuando éste apunte a una instancia derivada de la clase base (“subtipo”).

```
void GetAndShowMotor( CMotor * pC )
{
    pC->Input();
    cout << "\nHere's what you entered:\n";
    pC->Display();
    cout << "\n\n";
}
```



# Funciones Virtuales

---


Ejemplo de llamados a GetAndShowMotor con diferentes tipos de punteros.

```
CGasMotor * pG = new CGasMotor;  
GetAndShowMotor( pG );
```

```
CElectricMotor * pE = new CElectricMotor;  
GetAndShowMotor( pE );
```

```
CMotor * pM = new CGasMotor;  
GetAndShowMotor( pM );
```

```
// view output...
```



# (Salida de la diapositiva previa)

---

**[GasMotor]: Enter the Motor ID: 234323**  
**Enter the number of cylinders: 3**

**Here's what you entered:**

**[GasMotor] ID=234323, Cylinders=3**

**[ElectricMotor]: Enter the Motor ID: 234324**  
**Voltage: 220**


**Here's what you entered:**

**[ElectricMotor] ID=234324, Voltage=220**

**[GasMotor]: Enter the Motor ID: 44444**  
**Enter the number of cylinders: 5**

**Here's what you entered:**

**[GasMotor] ID=44444, Cylinders=5**



# Creación de un vector de Motores

---

Un vector de punteros `CMotor` puede contener punteros a cualquiera tipo de objeto derivado de `CMotor`.


```
vector<CMotor*> vMotors;  
CMotor * pMotor;
```

```
pMotor = new CElectricMotor("10000",110);  
vMotors.push_back(pMotor);
```

```
pMotor = new CGasMotor("20000",4);  
vMotors.push_back(pMotor);
```

```
pMotor = new CElectricMotor("30000",220);  
vMotors.push_back(pMotor);
```

```
pMotor = new CGasMotor("40000",2);  
vMotors.push_back(pMotor);
```




# Despliegue de Vectores

---

La función que despliega tales vectores no necesita saber exactamente qué tipo de puntero están en el vector mientras se llame a métodos virtuales.

```
void ShowVector( const vector<CMotor*> & vMotors )
{
    cout << "---- Vector of Motor Pointers ----\n";
    for(int i=0; i < vMotors.size(); i++)
    {
        cout << (i+1) << ": ";
        vMotors[i]->Display();           // virtual
    }
}
```



# Salida de la función ShowVector

---

La función ShowVector llama a la versión apropiada del método virtual Display() para cada puntero en el vector.


----- Vector of Motor Pointers -----

1: [ElectricMotor] ID=10000, Voltage=110

2: [GasMotor] ID=20000, Cylinders=4

3: [ElectricMotor] ID=30000, Voltage=220

4: [GasMotor] ID=40000, Cylinders=2



# Liberación de almacenamiento

---


Debemos liberar el almacenamiento usado por cada objeto motor. Este bucle remueve los punteros uno por uno.

```
for(int i=0; i < vMotors.size(); i++)  
{  
    delete vMotors[i]; // delete each motor  
}
```

El operador delete accede a información que le permite saber exactamente cuanto almacenamiento liberar por cada puntero (aún cuando los motores ocupan distintos tamaños).

Distinguir de

```
int * motor = new CMotor [40];  
  
delete [] motor;
```



# Métodos Virtuales Puros


---

Un método virtual puro no tiene implementación. Esto es identificado con un "`= 0`" al final de la declaración.

Un método virtual puro requiere que la función sea implementada en la clase derivada.

Es similar al caso de métodos abstractos en Java

```
class CMotor {  
    public:  
        //...  
        virtual void Display() const = 0;  
        virtual void Input() = 0;  
  
        //...
```



# Clases Abstractas (Abstract Classes)

---

Una clase que contiene uno o más métodos virtuales puros pasa a ser una **clase abstracta**. NO es posible crear instancias de una clase abstracta. Similar a Java, pero en C++ no requiere calificador “abstract”.

```
CMotor M; // error
```

```
CMotor * pM = new CMotor; // error
```