

# Capítulo 5: Capa Enlace de Datos - I

## ELO322: Redes de Computadores Agustín J. González

Este material está basado en:

- ▣ Material de apoyo al texto *Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet 3rd* edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, 2004.

# Capítulo 5: La Capa Enlace de Datos

## Nuestros objetivos:

- Entender los principios detrás de los servicios de la capa enlace de datos:
  - Detección y corrección de errores
  - Compartición de canales broadcast: acceso múltiple
  - Direccionamiento de la capa enlace
  - Transferencia de datos confiable y control de flujo: *ya lo hicimos!*
- Descripción e implementación de varias tecnologías de enlace


# Capa Enlace de Datos

- 5.1 Introducción y servicios
- 5.2 Detección y corrección de errores
- 5.3 protocolos de acceso múltiple
- 5.4 Direccionamiento de capa enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs y switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Enlaces Virtuales: ATM y MPLS

# Capa Enlace: Introducción

## Algo de terminología:

- Hosts y routers son **nodos**
- Canales de comunicación que conectan nodos adyacentes a lo largo de un camino de comunicación son **enlaces**
  - Enlaces cableados
  - Enlaces inalámbricos
  - LANs
- El paquete de capa 2 es la **trama (o frame)**, encapsula a un datagrama



**La capa de enlace de datos** tiene la responsabilidad de transferir datagramas desde un nodo al nodo adyacente a través de un enlace

# Capa Enlace: contexto

- Los datagramas son transferidos por diferentes protocolos de enlace en diferentes enlaces:
  - e.g., Ethernet en primer enlace, Frame Relay en enlaces intermedios, 802.11 en último enlace.
- Cada protocolo de enlace provee servicios diferentes
  - e.g., puede o no proveer transferencia confiable sobre el enlace


# Servicios de Capa Enlace

- **Construcción de tramas, acceso al enlace:**
  - Encapsula un datagrama en una trama, agregando encabezados y acoplados (header & trailer)
  - Acceso al medio si se trata de un acceso compartido
  - Dirección “MAC” usada en encabezados de tramas para identificar fuente y destino
    - Diferente de dirección IP!
- **Entrega confiable entre nodos adyacentes**
  - Ya vimos cómo hacer esto (capa transporte)!
  - Raramente usado en enlaces de bajo error de bits (como fibra, algunos pares de cobre trenzados)
  - Enlaces inalámbricos: alta tasa de errores
    - Q: ¿por qué tener confiabilidad a nivel de enlace y extremo a extremo?

# Servicios de Capa Enlace (más)

- **Control de Flujo:**
  - Paso entre nodos transmisor y receptor adyacentes
- **Detección de Errores:**
  - Errores causados por atenuación de señal y ruido.
  - Receptor detecta presencia de errores:
    - Pide al transmisor retransmisión o descartar la trama
- **Corrección de Errores (Forward error correction):**
  - Receptor identifica y corrige error(es) de bit(s) sin solicitar retransmisión
- **Half-duplex and full-duplex**
  - Con half duplex, los nodos de ambos extremos pueden transmitir pero no al mismo tiempo

# Adaptadores de comunicación



- La capa de enlace es implementada en un “adaptador” (NIC)
  - Tarjetas Ethernet, PCMCIA, ó 802.11
- Lado transmisor:
  - Encapsula el datagrama en una trama o frame
  - Agrega bits de chequeo de errores, control de flujo, etc.
- Lado receptor
  - Busca errores, control de flujo, etc
  - Extrae datagrama y lo pasa al nodo receptor
- El adaptador es semi-autónomo
- Capa enlace & capa física




# Capa Enlace de Datos

- 5.1 Introducción y servicios
- 5.2 Detección y corrección de errores (saltado)
- 5.3 protocolos de acceso múltiple
- 5.4 Direccionamiento de capa enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs y switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Enlaces Virtuales: ATM y MPLS

# Detección de Errores


- EDC= Error Detection and Correction bits (redundancia)
- D = Datos protegidos por chequeo de errores podría incluir campos de encabezado
- La detección de errores no es 100% confiable!
  - el protocolo puede saltar algunos errores, pero es raro
  - Campos EDC grandes conducen a mejor detección y corrección de errores




# Chequeo de paridad

## Bit de Paridad Simple:

**Detecta errores simples**  
**El bit de paridad es tal para completar un número par o impar de bits en uno.**  
**Decimos que usamos paridad par o impar respectivamente.**  
**Los ejemplos mostrados dan paridad par.**



## Bit de paridad de dos dimensiones: **Detecta y *corrige* errores simples**



**No errors**

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

**Correctable single-bit error**

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Parity error →

↓ Parity error

# Cheksum de Internet

Objetivo: detectar “errores” (e.g., bit invertidos) en segmentos transmitidos (nota: típicamente usado en capa transporte)

## Transmisor:

- Trata el contenido de los segmentos como una secuencia de enteros de 16 bits
- checksum: suma del contenido del segmento (complemento 1 de la suma)
- Tx pone el valor del checksum en el campo correspondiente de UDP o TCP

## Receptor:

- Calcula el checksum del segmento recibido
- Chequea si este checksum es igual al campo recibido:
  - NO - error detectado
  - SI - no hay error. *Pero podría haberlo?* Más luego ....

# Sumas de chequeo: Chequeo de redundancia cíclica (CRC)

- Ve bits de datos, **D**, como números binarios
- Se elige un patrón (generador) de  $r+1$  bits, **G**
- Objetivo: Elegir  $r$  bits de CRC, **R**, tal que:
  - $\langle D, R \rangle$  sea exactamente divisible por  $G$  (en aritmética **módulo 2**)
  - $R_x$  conoce  $G$ , divide  $\langle D, R \rangle$  por  $G$ . Si resto es no cero: hay error detectado!
  - Puede detectar secuencias de errores menores que  $r+1$  bits
- Ampliamente usado en la práctica en capa enlace (e.g ATM, HDCL)

← d bits → ← r bits →



$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

*mathematical formula*

# CRC: Ejemplo

Queremos:

$$D \cdot 2^r + R = D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

*equivalentemente:*

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

*equivalentemente:*

Si dividimos  $D \cdot 2^r$  por  $G$ ,  
obtendremos el resto  $R$

Todas las sumas y restas se hacen  
dígito por dígito sin carry en  
aritmética **Módulo 2**:

$$(A + B = A - B = A \text{ XOR } B)$$

$$R = \text{remainder} \left[ \frac{D \cdot 2^r}{G} \right]$$

$$\begin{array}{r} 1011100000 : 1001 = 101011 \\ \underline{1001} \phantom{000000} \\ 101 \phantom{000000} \\ \underline{000} \phantom{000000} \\ 1010 \phantom{000000} \\ \underline{1001} \phantom{000000} \\ 110 \phantom{000000} \\ \underline{000} \phantom{000000} \\ 1100 \phantom{000000} \\ \underline{1001} \phantom{000000} \\ 1010 \phantom{000000} \\ \underline{1001} \phantom{000000} \\ 011 \end{array}$$

# CRC: Ejemplo (cont)

Queremos:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

101110000 : 1001 = 101011

1001

101

000

1010

1001

110

000

1100

1001

1010

1001

011

D

G

R

Verificación:

101110011 : 1001 = 101011

1001

0101

0000

1010

1001

0110

0000

1101

1001

1001

1001

**000 = Resto**

# Capa Enlace de Datos

- 5.1 Introducción y servicios
- 5.2 Detección y corrección de errores
- 5.3 protocolos de acceso múltiple
- 5.4 Direccionamiento de capa enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs y switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Enlaces Virtuales: ATM y MPLS



# Enlaces y Protocolos de Acceso Múltiple


Dos tipos de “enlaces” :

## □ Punto-a-apunto


- PPP para acceso discado
- Enlaces punto-a-punto entre switch Ethernet y host (computador)

## □ **broadcast** (cable o medio compartido)


- Ethernet tradicional
- Flujo de subida en HFC (*Hybrid Fiber Coax*)
- 802.11 LAN inalámbrica



shared wire  
(e.g. Ethernet)



shared wireless  
(e.g. Wavelan)



satellite



cocktail party

# Protocolos de acceso múltiple

- Usan un canal simple de difusión compartida
- Puede haber dos o más transmisiones simultáneas por nodos: => Interferencia
  - **colisión** si un nodo recibe dos o más señales al mismo tiempo

## Protocolos de acceso múltiple

- Algoritmo distribuido que determinan cómo los nodos comparten el canal, i.e., determina cuándo un nodo puede transmitir
- Son los mensajes para ponerse de acuerdo sobre cómo compartir el mismo canal!
  - no hay canal “fuera de banda” para coordinación

# Protocolo de Acceso Múltiple Ideal

Supongamos un canal para broadcast de tasa  $R$  bps, Lo IDEAL sería:

1. Cuando un nodo quiere transmitir, éste puede enviar a tasa  $R$ .
2. Cuando  $M$  nodos quieren transmitir, cada uno puede enviar en promedio a una tasa  $R/M$
3. Completamente descentralizado:
  - ▣ No hay nodo especial para coordinar transmisiones
  - ▣ No hay sincronización de reloj o ranuras
4. Es simple diseñarlo, este ideal no existe, pero define el máximo teórico.

# Taxonomía de protocolos MAC (Media Access Control)


Tres clases amplias:

- **Canal Subdividido (“particionado”)**
  - Divide el canal en pequeños “pedazos” (ranuras de tiempo, frecuencia, código)
  - Asigna pedazos a un nodo para su uso exclusivo
- **Acceso Aleatorio**
  - Canal no es dividido, permite colisiones
  - Hay que “recuperarse” de las colisiones
- **“Tomando turnos”**
  - Los nodos toman turnos, pero nodos con más por enviar pueden tomar turnos más largos

# Protocolo MAC en canal subdividido: TDMA

## TDMA: time division multiple access

- Acceso a canales es en “rondas”
- Cada estación obtiene una ranura de largo fijo (largo= tiempo transmisión del paquete) en cada ronda
- Ranuras no usadas no se aprovechan
- ejemplo: LAN con 6 estaciones, 1,3,4 tienen paquetes, ranuras 2,5,6 no usadas




Eje. Reserva de esta sala para clases

# Protocolos MAC en canal Subdividido: FDMA

## FDMA: frequency division multiple access

- Espectro del canal es dividido en bandas de frecuencia
- Cada estación obtiene una banda de frecuencia fija
- Tiempo de transmisión no usado no es aprovechado
- Ejemplo: LAN de 6 estaciones, 1,3,4 tiene paquetes, bandas de frecuencias 2,5,6 no se aprovechan



Ej: Canales de televisión

# Protocolos de Acceso Aleatorio

- Cuando un nodo tiene paquetes que enviar
  - Transmite a la tasa máxima del canal R.
  - No hay coordinación entre nodos
- Si dos o más nodos transmiten se produce “colisión”
- **Protocolos de acceso aleatorio** especifican:
  - Cómo detectar colisiones
  - Cómo recuperarse de una colisión (e.g., vía retransmisiones retardadas)
- Ejemplos de protocolos MAC de acceso aleatorio:
  - ALOHA ranurado
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA (CSMA: Carrier Sense Multiple Access)


# ALOHA ranurado

## Suposiciones

- Todos las tramas tienen igual tamaño
- Tiempo es dividido en ranuras de igual tamaño = tiempo para enviar una trama
- Nodos comienzan a transmitir sólo al inicio de cada ranura
- **Nodos están sincronizados**
- Si 2 ó más nodos transmiten en una ranura, todos los nodos detectan la colisión


## Operación

- Cuando un nodo obtiene una trama nueva a enviar, éste transmite en próxima ranura
- Si no hay colisión, el nodo puede enviar una nueva trama en próxima ranura
- Si hay colisión, el nodo retransmite la trama en cada ranura subsiguiente con probabilidad  $p$  hasta transmisión exitosa





# ALOHA ranurado



## Ventajas

- Un único nodo activo puede transmitir continuamente a tasa máxima del canal
- Altamente descentralizado: pero cada nodo requiere sincronización en ranuras
- Simple

## Desventajas

- Colisiones, la ranuras se desperdicia
- Ranuras no ocupadas
- Nodos podrían detectar la colisión en menor tiempo que el de transmitir un paquete
- Sincronización de relojes

# Eficiencia de Aloha ranurado (Slotted Aloha)

**Eficiencia** fracción a largo plazo de uso exitoso de ranuras cuando hay muchos nodos y cada uno tiene muchas tramas para enviar


- ▢ Supongamos  $N$  nodos con muchas tramas a enviar, cada una transmite con probabilidad  $p$
- ▢ Simplificación para el cálculo
- ▢ Prob que el nodo 1 tenga éxito en un slot =  $p(1-p)^{N-1}$
- ▢ Prob que cualquier nodo tenga éxito =  $Np(1-p)^{N-1}$

- ▢ Con  $N$  nodos activos la Eficiencia es:  $E(p) = Np(1-p)^{N-1}$
- ▢ Para encontrar la máxima Eficiencia se debe encontrar  $p^*$  que maximiza  $E(p)$ . Ejercicio en guía.
- ▢ Para muchos nodos, tomar límite de  $Np^*(1-p^*)^{N-1}$  cuando  $N$  va a infinito, da  $1/e = .37$

**Mejor caso:** canal usado para transmisiones útiles 37% del tiempo!

# ALOHA Puro (no ranurado)

- Aloha no ranurado: más simple, no hay sincronización
- Cuando una trama debe ser enviada
  - transmitir inmediatamente
- Probabilidad de colisión aumenta:
  - Trama enviada en  $t_0$  colisiona con otras tramas enviadas en  $[t_0-1, t_0+1]$



# Eficiencia de Aloha puro

P(éxito transmisión de un frame en nodo) =

P(nodo transmita) \*

P(ningún otro nodo transmita en  $[t_0-1, t_0]$ ) \*

P(ningún otro nodo transmita en  $[t_0, t_0+1]$ )

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... elegir  $p$  óptimo y dejar que  $N \rightarrow$  infinito ...

$$= 1/(2e) = .18$$

**Incluso peor!**


# CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

**CSMA**: Sensa señal portadora antes de transmitir:

- Si el canal se sensa libre, se transmite la trama entera
- Si el canal se detecta ocupado, postergar transmisión
  
- Analogía humana: no interrumpir mientras otros hablan!

# Colisiones en CSMA

- Colisiones pueden ocurrir aún:  
Retardo de propagación hace que dos nodos podrían no escuchar sus transmisiones
- Colisión:  
El tiempo de transmisión del paquete entero es desaprovechado
- Notar:  
El rol de la distancia y el retardo de propagación en la determinación de la probabilidad de colisión




# CSMA/CD (Detección de Colisiones)

**CSMA/CD:** carrier sensing, similar a CSMA

- colisiones son *detectadas* en corto tiempo
- Transmisiones en colisión son abortadas, reduciendo el mal uso del canal
- Detección de colisiones:
  - Fácil en LANs cableadas: se mide la potencia de la señal, se compara señales transmitidas con recibidas
  - Difícil LANs inalámbricas: receptor es apagado mientras se transmite
- Analogía humana: Conversadores respetuosos

# CSMA/CD detección de colisiones





# Protocolos MAC de “toma de turnos”

Vimos: Protocolos MAC que particionan el canal:

- Se comparte el canal eficientemente y equitativamente en alta carga
- Son ineficiente a baja carga: Hay retardo en acceso al canal,  $1/N$  del ancho de banda es asignado aún si hay sólo un nodo activo!

Vimos: Protocolos de acceso aleatorio

- Son eficientes a baja carga: un único canal puede utilizar completamente el canal
- Alta carga: ineficiencias por colisiones

**Idea: Protocolos de “toma de turnos”**

- Buscan lo mejor de ambos mundos!


# Protocolos MAC de “Toma de turnos”

## Consulta:

- Nodo maestro “invita” a nodos esclavos a transmitir en turnos
- preocupaciones:
  - Overhead de la consulta
  - Latencia
  - Punto único de falla (maestro)

## Paso de Token (Testimonio):

- **Token** (objeto) de control es pasado de nodo en nodo secuencialmente.
- Hay un mensaje con el token
- Preocupaciones:
  - Overhead del token
  - Latencia
  - Punto único de falla (el token)



# Resumen de protocolos MAC

- ¿Qué hacemos en un medio compartido?
  - Subdivisión del canal: por tiempo, frecuencia, o código
  - Subdivisión aleatoria (dinámica),
    - ALOHA, ALOHA-R, CSMA, CSMA/CD
    - Sensado de portadora: fácil en algunas tecnologías (cable), difícil en otras (inalámbricas)
    - CSMA/CD (collision detection) es usado en Ethernet
    - CSMA/CA (collision avoidance) es usado en 802.11
  - Toma de turnos
    - Consultas desde un sitio central, o pasando un token

# Capa Enlace de Datos

- 5.1 Introducción y servicios
- 5.2 Detección y corrección de errores
- 5.3 Protocolos de acceso múltiple
- 5.4 Direccionamiento de capa enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs y switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Enlaces Virtuales: ATM y MPLS

# Direcciones MAC y ARP


- Direcciones IP son de 32-bit:
  - Son direcciones de la capa de red
  - Son usada para conducir un datagrama a la subred (subnet) destino
  - IP es jerárquico y no es portátil (depende de su subnet)
    - asignado por administrador de subnet

# Direcciones MAC y ARP

- Dirección MAC (usado en Ethernet):
  - Son usadas para conducir un datagrama de un interfaz a otra interfaz físicamente conectadas (en la misma red)
  - Son de 48 bits (en mayoría de LANs) están grabadas en una ROM de la tarjeta adaptadora
  - Direcciones MAC administradas por IEEE
  - Compañías compran porciones del espacio de direcciones disponibles
  - MAC no es jerárquico, es portátil
    - Se puede mover una tarjeta de una LAN a otra

# Direcciones LANs y ARP

Cada adaptador (tarjeta) en la LAN tiene una dirección única




# ARP: Address Resolution Protocol

Pregunta: cómo determinar la dirección MAC sabiendo la dirección IP?

- Cada nodo IP (Host o Router) de la LAN tiene una tabla **ARP**
- Tabla ARP: mapea direcciones IP -> MAC para algunos nodos de la LAN

< IP address; MAC address; TTL >

- TTL (Time To Live): tiempo de expiración para el mapeo (típicamente 20 min)
- Mismo nombre pero no confundir con TTL en encabezado IP.






# Protocolo ARP: Dentro de la misma LAN (network)

- A quiere enviar un datagrama a B, y la dirección MAC de B no está en tabla ARP de A.
- A **difunde (broadcasts)** un paquete consulta ARP, conteniendo la IP de B
  - Dirección destino MAC = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Todas las máquinas de la LAN reciben la consulta ARP
- B recibe paquete ARP, y responde a A con su dirección MAC
  - La respuesta es enviada a la MAC de A (unicast)
- A guarda el par IP-a-MAC en su tabla ARP hasta que la información envejece (times out)
  - La información expira a menos que sea refrescada
- ARP es “plug-and-play”:
  - Los nodos crean sus tablas de ARP sin intervención de la administradores

# Ruteo a otra LAN

Seguimiento: envío de datagrama desde A a B vía R  
asume que A conoce dirección IP de B



- En router R hay dos tablas ARP, una por cada interfaz (o por cada red LAN del router R)

- **A** crea datagrama con fuente **A** y destino **B**
- **A** usa ARP para obtener la MAC de **R** para la interfaz 111.111.111.110
- **A** crea una trama (frame) con dirección MAC de **R** como destino, los datos de la trama contienen el datagrama IP de **A** a **B**
- El adaptador de **A** envía la trama
- El adaptador de **R** recibe la trama
- **R** saca el datagrama IP de la trama Ethernet, y ve que el destino es **B**
- **R** usa ARP para obtener la dirección MAC de **B**
- **R** crea la trama con el datagrama IP de **A** para **B** y lo envía a **B**

